



پرده های نوار دار در خیاطی

آموزش موجود در این مقاله برای کمک به شما در پرده های نوار دار در **خیاطی** می باشد. امیدواریم از این مطلب لذت ببرید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.



پرده های نوار دار در خیاطی

پرده هایی که در بالا نوار باریک دارند دارای حلقه های پارچه ای هستند که در لبه بالایی دوخته شدند تا چوب یا میله دکوری از آن ها عبور کند. می توانند اندازه پنجره یا یک **والان** ساده بالای نوعی دوخت، مانند پرده های دارای چوب پرده باشند. مواد لازم برای این کار شامل پارچه خیاطی و نخ می باشد



اندازه گیری:

چوب پرده را به جای مورد نظر حداقل 1 اینچ بالای پنجره وصل کنید. باریکه های پارچه خیاطی را به عرض دلخواه تنظیم کنید. برای دستیابی به بهترین عرض، تکه ای پارچه را دور چوب پرده بپیچانید و فاصله دلخواه از چوب تا بالای پرده را اندازه گرفته، بعد 1 اینچ برای دوخت اضافه کنید. بالای پرده باید حداقل 2 اینچ زیر چوب باشد. برای پنجره ای که از وسط باز می شود مانند پرده کافه، عرض دلخواه را به دو قسمت تقسیم کنید تا دو پنل که از هر طرف پنجره باز می شود را بسازید.

برای پنجره ای که باز نمی شود، مانند یک والان دار، پنل های پارچه ای را کنار هم قرار دهید تا به عرض دلخواه دست پیدا کنید. پرده های برجسته از 2 اینچ عرض که تقریباً 6 اینچ از هم فاصله دارند استفاده می شود. نوارها با یک سجاف از خود پارچه در جای خود قرار می گیرند.






دستورالعمل های کلی:

اگر پارچه ها قابل شستشو هستند آن ها را قبل از برش بشویید. اگر میخواهید برای تمیزکردن پرده آن را خشکشویی کنید، نیازی به شستشوی از قبل نیست. همه حاشیه های پارچه را برای جلوگیری از چین و چرک صاف کنید.





همچنین بخوانید:

دوخت چوب پرده های جیب دار در خیاطی



برش:

برای هر اندازه پنلی که در بالا آورده شد، 4 اینچ به عرض نهایی اضافه کنید تا در هر طرف یک لبه 1 اینچی داشته باشید. برای عرض دلخواه، 2 $\frac{1}{2}$ اینچ اضافه کنید برای یک لبه دوتایی 1 اینچی روی پنل پایینی و یک $\frac{1}{2}$ اینچ برای جای دوخت در لبه بالایی کنار بگذارید. هر پنل همچنین نیاز به سجاف از جنس پارچه دارد تا عرض همسان را بریده که پرده در نهایت 1 اینچ و 4 اینچ عمق داشته باشد.





محاسبه نوار یا باریکه:

عرض بریده شده برای هر باریکه 5 اینچ است که بعد از دوختن 2 اینچ می شود. عرض نواری که در بالا در نظر گرفته شد با استفاده از تکه یا پارچه و بعلاوه 1 اینچ جای دوخت است. برای رسیدن به نوارهای مورد نظر، عرض لبه های پنل را با عرض نوار جدا کرده، و فاصله مورد نیاز را برای نوارها اضافه کنید.

یک نوار اضافی هم قرار دهید. تعداد نوارها را با تعداد پنل ها همسان کنید. یک عرض نوار کلی اضافه کرده و همه را در یک جهت برش بزنید، و بعد از هم جدا کنید. با استفاده از پنل، نوارها و اندازه های آن، مقدار پارچه مورد نیاز را محاسبه کرده، عرض های لازم را برای ایجاد پنل های مورد نیاز برش بزنید.



درست کردن پنل های پارچه ای:

زیر 1 اینچ، دولبه روی لبه پایینی پرده فشار داده و نزدیک تای بالایی بدوزید. زیر $\frac{1}{2}$ اینچ، در لبه های کوتاه قرار داده و یک لبه دراز روی نوار بدوزید. برای درست کردن نوارها، پارچه را از روی عرض روی

هم تا کرده و 1/2 اینچ کوک بزنید. دوخت را باز کرده و لبه را به سمت بیرون برگردانید. کوک را در وسط قرار داده و اتو کنید .

به اندازه نوارهای دلخواه برش بزنید.نوارها را از وسط خط دوخت باز کنید، و آن ها را در بالای قسمت سمت راست قرار دهید. هر نوار در هر انتها قرار دهید، کنار نوار را هم تراز با لبه کناری خط تا قرار دهید.

نوارها را در جای خود در لبه بالایی پرده قرار دهید.سمت راست را روی هم قرار داده و نوارها را ساندویچ شده در وسطشان، آنرا به پنل پرده در لبه بالایی با لبه های اطراف که گسترده شده اند و به لبه های اطراف در جهت عکس قرار دهید.

1/2 اینچ از لبه دوخته نشده به همه لایه ها بدوزید.لایه رویی را با نوارهای باز شده روی قسمت مخالف قرار دهید. لبه های پرده را زیر قسمت رویی فشار داده و اتو کنید و جای دوخت مناسب را قرار دهید.نوارهای لبه پرده را بدوزید و لبه پایینی پرده را با دست کوک بزنید.چوب پرده را در میان نوارها رد کرده و آویزان کنید.



امیدواریم با خواندن این آموزش مهارت های لازم رو در زمینه پرده های نوار دار در خیاطی کسب کرده باشید.

با آموزشگاه خیاطی ایده تماس بگیرید

ما پاسخگوی تمام سوالات شما هستیم کارشناسان ما شما را به بهترین روش راهنمایی می کنند

44412840 



Tagged پرده پرده های نواردار دوخت پرده دوخت پرده نواردار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت گذاری شده‌اند *

دیدگاه

* نام

* ایمیل

لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:

هجده + 11 =

فرستادن دیدگاه